

Konfiguration WinAlarm

Einleitung

Die meisten Programmodule der Toolsoft Applikationen können im Arbeitsbereich angepasst werden. Nachfolgend werden die Einstellungen und Konfigurationen beschrieben.

Ablage der Einstellungen

Die Einstellungen der Applikation WinAlarm werden in der zentralen Datenbank und in der lokalen Registrierung der verschiedenen Maschinen abgelegt. Dabei werden in der lokalen Registrierung unterschieden, ob es sich um allgemeine auf den Rechner bezogene Einstellungen oder um persönliche Einstellungen des Benutzers handelt. Diese verschiedenen Einstellungen werden unterschiedlich in der Registrierung abgelegt.

Konfigurationen in der Datenbank

Die allgemeinen Einstellungen der Applikation WinAlarm werden in der zentralen Datenbank abgelegt. Dabei handelt es sich um folgende Einstellungen:

- Freigabe der Benutzung der Applikation für Benutzer oder Computer
- Vergabe von Rechten für die Administration der Applikation
- Vorgabetexte in dt/fr für die verschiedene Zustände
- Vorgabetexte mit Suchtext in dt/fr für die Orte
- Vorgabetexte mit Suchtext in dt/fr für die Art der Arbeit
- Vorgabetexte mit Suchtext in dt/fr für die betroffenen Dienstleistungen
- Vorgabetexte mit Suchtext in dt/fr für die betroffenen Elemente
- Vorgabetexte mit Suchtext in dt/fr für die auszuführenden Arbeiten
- Vorgabetexte mit Suchtext in dt/fr für die Auswirkungen
- Vorgabetexte mit Suchtext in dt/fr für die Bemerkungen

Diese Einstellungen können ausschliesslich mit dem Programmmodul AlarmConfig in der zentralen Datenbank vorgenommen werden. Sehen Sie dazu im Dokument für die Bedienung des Programmmoduls AlarmConfig nach. Nehmen Sie keine Änderungen direkt in den Daten der zentralen Datenbank vor. Diese könnten die gemeinsamen Daten zerstören oder unbrauchbar machen.

Konfigurationen der persönlichen Einstellungen

Die persönlichen Einstellungen der Applikation WinAlarm werden im Programmmodul AlarmClient direkt in den entsprechenden sichtbaren Seiten vorgenommen. Die folgenden Einstellungen sind möglich:

- Merken und Erstellen der Einstellungen der Datenanzeige in den Listen. Dabei können die Position und die Breite der angezeigten Felder in den Listen beliebig eingestellt werden

Konfigurationen der allgemeinen Einstellungen

Die allgemeinen Einstellungen der Applikation WinAlarm werden im Programmmodul AlarmClient über die Seite EINSTELLUNGEN vorgenommen. Diese Seite ist nur für Benutzer mit Administrationsrechten sichtbar. Die folgenden Einstellungen sind möglich:

Bereich Allgemein

- Intervall für das Auffrischen der Daten
- Farbige Darstellung der Daten in den Listen
- Löschen der abgespeicherten persönlichen Einstellungen
- Zeitliche Einstellungen für die Publikation und die Rücknahme von Arbeiten, wobei Probleme bei der Publikation über das Wochenende dem Benutzer aktuell signalisiert werden

Bereich Dokument

- Pfad für die Vorlagen in dt/fr der Dokumente (*.RTF)
- Pfad für die in dt/fr temporär erstellten Dokumente (*.RTF)
- Möglichkeit für die Kontrolle der Vorlagen und erstellten Dokumente in eigener Seite
- Vorgabetexte in dt/fr für den Verteiler

Bereich Merker

- Definition der Textstellen in den Dokumenten (Suchtext in den RTF Dokumenten)

Bereich OLE-Automation

- Interne Kennung für die OLE-Automation von MS-WINWORD
- Version von MS-WINWORD

Bereich Journal

- Möglichkeit der Vorschau der Druckdaten in eigener Seite
- Definition der Kopfzeile beim Ausdruck der Journaldaten

Nicht mutierbare Einstellungen in der Registrierung

In der Registrierung der allgemeinen Daten wird zusätzlich die Seriennummer verwaltet. Ohne gültige Seriennummer verwehren die wichtigsten Programmodule der Applikation WinAlarm die Arbeit.

Übersicht der Abläufe der Applikation WinAlarm

Nachfolgend sind in einer Übersichtsdarstellung die Abläufe der Applikation WinAlarm dargestellt. Die markierten Elemente sind Programmmodule der Applikation:

