

Installation WinPager NT-Service

Einleitung

Wenn Sie das Modul PagServer der Applikationen WinPager als Service laufen lassen möchten, müssen Sie nach der Installation einige Schritte manuell ausführen. Der Funkrufservice kann mit dem Installationsprogramm nicht abschliessend installiert werden. Die manuelle Installation ist einfach auszuführen, benötigt aber Administrationsrechte auf dem Server.

Installation des Service

- 1) Installieren Sie zuerst den Serverteil der Applikation WinPager auf dem Server wie in der Installationsanleitung für WinPager beschrieben wird.
- 2) Starten Sie im Installationsverzeichnis der Applikation WinPager das Serviceprogramm mit folgenden Parametern zur Installation des Service:

PAGSRVC.EXE /INSTALL /VERBOSE

Der Service wird in der Liste der Dienste als <WINPAGER SERVER> Dienst eingetragen und als Dienst mit automatischem Start installiert.

- 3) Der Service wird automatisch beim nächsten Start des Rechners gestartet. Wenn Sie jetzt schon den Funkrufserver benutzen möchten, müssen Sie unter den Diensten in der Systemsteuerung den Service von Hand starten.

Deinstallation des Service

- 1) Stoppen Sie den Service unter den Diensten in der Systemsteuerung
- 2) Starten Sie im Installationsverzeichnis der Applikation WinPager das Serviceprogramm mit folgenden Parametern zur Deinstallation des Service:

PAGSRVC.EXE /UNINSTALL /VERBOSE

Der Service wird aus der Liste der Dienste entfernt.

Voraussetzungen

Für die Installation des Service für den Funkrufserver PagServer der Applikation WinPager müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- 1) Die Installation des Serverteils der Applikation WinPager muss auf dem Server erfolgt sein, wie in der Installationsanleitung für WinPager beschrieben wird.
- 2) Der Funkrufserver PagServer der Applikation WinPager muss lauffähig und entsprechend konfiguriert sein. Testen Sie die Konfiguration des Funkrufservers PagServer indem Sie ihn als Applikation starten.